

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 2	Antal sidor 2
Dokumentägare Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2019-10-22	Giltig t.o.m. 2021-10-21

## Arbete i slussrum

Gäller för: Hälso- och sjukvård

I detta dokument används ordet **slussrum** som ett gemensamt begrepp för rum med förrum och rum med sluss och separat ventilation.

### Användning av slussrum

Användning av slussrum minskar risken för smittspridning under förutsättningar att följsamheten till arbetssätt är optimalt. För märkning av vådrum se rutin "Märkning av vådrum".

Slussrum **ska** användas vid följande smittämnen och patient ska vårdas på infektionskliniken, se resp. vådrutin:

- säkerställd smittsam tuberkulos
- misstänkt/säkerställd mässling
- misstänkt/säkerställd vattkoppor eller generaliserad bältros.

Slussrum **bör** användas vid följande smittämnen, önskvärt på infektionskliniken, se resp. vådrutin:

- VRE med riskfaktorer framför allt diarré
- MRSA med riskfaktorer
- misstänkt smittsam tuberkulos
- annan höggradigt multiresistent bakterie med riskfaktorer
- annat specifikt smittämne i samråd med Smittskydd Värmland.

### Arbetsätt slussrum

Om slussrummet ibland används som slussrum, ibland som "vanligt" rum med innerdörren öppen, är det viktigt att tänka på att slussen inte är ren om den tidigare har använts som en del i vådrummet.

- Slussen ska bevaras ren. Hyllor och andra ytor ska hållas rena, inget som tas ut från patientrummet ska ställas på dessa ytor, alternativt att ytan torkas av med ytdesinfektionsmedel efter användning.
- En av dörrarna ska alltid hållas stängd.
- Plastförkläde och handskar ska finnas i slussen. Om ytterligare utrustning behövs t.ex. andningsskydd, ska detta finnas i slussen.
- Plastförkläde och handskar ska inte rutinmässigt tas på i slussen innan man går in i ett rum med "smittad" patient utan ska användas enligt rutinerna för basala hygienrutiner.
- Plastförkläde och handskar tas av i vådrummet, ej i slussen, då förorenas slussen.
- Plastförkläde och handskar ska slängas i soporna i vådrummet.
- Händerna ska desinfekteras inne i vådrummet.
- Vid vård av misstänkt/säkerställd smittsam tuberkulos ska andningsskydd användas. Detta tas på i slussen innan man går in i vådrummet. Andningsskyddet slängs sedan i slussen.
- Efter kassering av andningsskydd i slussen ska händerna återigen desinfekteras.

## Disk

Matbrickan ska tas direkt till matvagn. Om den tillfälligt placeras i slussen, torkas hyllan av med ytdesinfektionsmedel.

## Städning

Daglig städning samt slutstädning sker enligt rutiner för specifik smitta, se respektive vådrutin.

## Tvätt- och sophantering

Tvätt- och sophantering sker enligt rutiner för specifik smitta, se respektive vådrutin.

Sopor behöver inte stoppas i ytterligare en säck när de tas ut från rummet.

Om tvätten ska hanteras som risktvätt, sätt upp den gula yttersäcken i vådrummet.

## Förslag på information till patient som vistas i slussrum/isolerat rum:

Du är isolerad för att undvika att smitta sprids till de andra patienterna på avdelningen.

Därför är det viktigt att du tillsammans med personalen tänker på följande:

- Tänk på handhygienen. Tvätta och sprita dina händer om du lämnar rummet. Detta gäller även dina anhöriga. Använd handspriten som finns uppsatt på vägg/vid handfat på rummet. Se instruktion för handtvätt.
- Personalen berättar vilka regler som gäller för just dig. Om du behöver något från kök eller förråd, be personalen om hjälp.
- Rummet mellan ditt rum och korridoren är en sluss som ska bevaras ren. Du ska inte ställa ut något i denna sluss. Båda dörrarna ska vara stängda.
- Tvätt/sopor slänger du i säck/trådkorg/markerad plats som finns på toaletten. Disk ska vara kvar på rummet.

**Dokumentet är utarbetat av:** Ann-Mari Gustavsson